

Instale su actualización de TEEAL 2011 » Windows Vista o Windows 7

Escoja su configuración » I, II or III

I. En una computadora independiente

1. Desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Iniciar** (Start). Abra el **Panel de control** (Control Panel). Haga doble clic en **Programas** (Programs). Haga doble clic en **Programas y características** (Programs and Features). Busque TEEAL o LanTEEAL. Selecciónelo y haga clic en **Desinstalar** (Uninstall). (Para Windows XP: Los programas aparecen en Añadir/Remover Programas [Add/Remove Programs]).
2. **La carpeta de instalación de la actualización 2011 se llama TEEAL Setup.exe.** Conecte su disco duro TEEAL a la computadora con su cable USB. Inserte el flash drive que contiene la actualización al otro puerto USB en su computadora. Copie todo el material del flash drive a la unidad TEEAL. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en **Sí (Yes)**.
3. Haga clic en **Iniciar** (Start), y luego haga clic en **Equipo** (Computer ó My Computer). Haga doble clic en la unidad TEEAL

II. En una red con servidor

1. En cada computadora de su red, desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Iniciar** (Start). Abra el **Panel de Control** (Control Panel). Haga clic en **Programas** (Programs). Haga doble clic en **Programas y características** (Programs and Features). Busque TEEAL ó LanTEEAL en la lista. Selecciónelo y haga clic en **Desinstalar** (Uninstall). (Para Windows XP: Los programas aparecen en Añadir/Remover Programas [Add/Remove Programs]).
2. COPIE todos los contenidos del flash drive. En su servidor, abra la carpeta compartida TEEAL (donde está todo el contenido de TEEAL). Conecte el flash drive que contiene la actualización TEEAL a un puerto USB del servidor. Copie todo el material del flash drive a la carpeta compartida TEEAL. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en **Sí (Yes)**.
3. Instale la nueva versión de TEEAL en **CADA** computadora de la red. Esto se puede hacer de dos formas, método (a) ó (b) a continuación:
 - **Método A:** En una computadora de la red haga clic en **Iniciar** y luego haga clic en **Equipo**. Abra la unidad de la red mapeada en TEEAL. Desplácese hacia abajo. Haga doble clic en **TEEAL Setup.exe** y siga las instrucciones.
 - **Método B:** Conecte el flash drive que contiene la actualización y haga doble clic en **TEEAL Setup.exe**. Luego de instalar TEEAL vaya a C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2011 y abra la carpeta de configuración **TEEAL.ini** con Bloc de Notas. Cambie la letra del a unidad en la carpeta de la unidad de red mapeada (la carpeta compartida que tiene el contenido TEEAL). Puede que los permisos de Windows 7 no le permitan guardar el archivo TEEAL.ini en este mismo lugar. En ese caso, guarde el archivo temporalmente en el escritorio. Una vez guardado, arrastre este archivo a la carpeta TEEAL para reemplazar el existente. Cuando aparezca una ventana, haga clic en **Continuar**.

III. En una red sin servidor

1. En cada computadora de su red, desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Iniciar** (Start). Abra el **Panel de Control** (Control Panel). Haga clic en **Programas** (Programs). Haga doble clic en **Programas y características** (Programs and Features). Busque TEEAL ó LanTEEAL en la lista. Selecciónelo y haga clic en **Desinstalar** (Uninstall).
2. Conecte su disco duro TEEAL a la computadora con su cable USB si no está ya conectado. Conecte el flash drive que contiene la actualización. Inserte el flash drive que contiene la actualización al otro puerto USB en su computadora. Copie todo el material del flash drive a la unidad TEEAL. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en **Sí (Yes)**.
3. Instale la nueva versión de TEEAL en **CADA** computadora de la red. Esto se puede hacer de dos formas, método (a) ó (b) a continuación:
 - **Método A:** En una computadora de la red haga clic en **Iniciar** y luego haga clic en **Equipo**. Abra la unidad de la red mapeada en TEEAL. Desplácese hacia abajo. Haga doble clic en **TEEAL Setup.exe** y siga las instrucciones.
 - **Método B:** Conecte el flash drive que contiene la actualización y haga doble clic en **TEEAL Setup.exe**. Luego de instalar TEEAL vaya a C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2011 y abra la carpeta de configuración **TEEAL.ini** con Bloc de Notas. Cambie la letra del a unidad en la carpeta de la unidad de red mapeada (la carpeta compartida que tiene el contenido TEEAL). Puede que los permisos de Windows 7 no le permitan guardar el archivo TEEAL.ini en este mismo lugar. En ese caso, guarde el archivo temporalmente en el escritorio. Una vez guardado, arrastre este archivo a la carpeta TEEAL para reemplazar el existente. Cuando aparezca una ventana, haga clic en **Continuar**.