

# Installez la mise à jour de TEEAL >> Windows XP, Vista, 7

## Choisissez votre configuration >> I, II ou III

### I. Sur un ordinateur autonome

1. Sur chaque ordinateur sur votre réseau, désinstallez toutes les précédentes versions de TEEAL. Cliquez sur **Démarrer**. Ouvrez le **Panneau de Configuration**. Cliquez sur **Programmes**. Cliquez sur **Programmes et Fonctionnalités**. Cherchez et sélectionnez TEEAL ou LanTEEAL sur la liste. Cliquez sur **Désinstaller**. (Pour Windows XP : les programmes sont énumérés sous Ajout /Suppression de Programmes)
2. **Le fichier de configuration de la mise-à-jour 2010 de TEEAL est appelé Setup.exe TEEAL**. Connectez votre disque dur original de TEEAL à l'ordinateur avec le câble USB. Connectez le lecteur flash de la mise à jour de TEEAL dans le port USB. Copiez tous les matériels du lecteur flash sur le disque dur de TEEAL. Si on vous demande de remplacer des données existantes du même nom, cliquez sur **Oui**.
3. Cliquez sur « Start » et puis cliquez sur Ordinateur ou Poste. Double-cliquez sur le lecteur TEEAL pour l'ouvrir. Double-cliquez sur TEEAL Setup.exe et suivez les instructions.

### II. Sur un réseau avec un serveur

1. Sur chaque ordinateur sur votre réseau, désinstallez toutes les versions de TEEAL actuellement sur l'ordinateur. Cliquez sur **Démarrer**. Ouvrez le **Panneau de Configuration**. Cliquez sur **Programmes**. Cliquez sur **Programmes et Fonctionnalités**. Cherchez TEEAL ou LanTEEAL dans la liste. Sélectionnez et ensuite cliquez sur **Désinstaller**. (Pour Windows XP : les programmes sont énumérés sous Ajout /Suppression de Programmes)
2. Veuillez copier tout le contenu du lecteur flash. Sur votre serveur, ouvrez le dossier partagé de TEEAL (où se trouve le contenu de TEEAL). Connectez le lecteur flash de la mise à jour de TEEAL au port USB du lecteur. Copiez tous les matériels du lecteur flash au dossier partagé. Si on vous demande de remplacer des données existantes du même nom, cliquez sur **Oui**.
3. Installez la nouvelle version de TEEAL sur CHAQUE ordinateur sur le réseau par deux méthodes :
  - Méthode A** : Sur un ordinateur connecté au réseau, cliquez sur **Démarrer**. Puis cliquez sur **Ordinateur** ou **Poste**. Ouvrez le lecteur de réseau mappé de TEEAL. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** tout au bas et suivez les instructions.
  - Méthode B** : Connectez le lecteur flash à l'ordinateur et double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe**. Après avoir installé TEEAL, allez à C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2010 et ouvrez le fichier de configuration TEEAL.ini avec « Notepad ». Changez la lettre du lecteur du fichier à celle du lecteur du réseau mappé (le dossier partagé sur le réseau qui contient le matériel de TEEAL). Les autorisations de Windows 7 ne vous permettront peut-être pas de sauvegarder le fichier TEEAL.ini dans le même endroit. Dans ce cas, sauvegarder temporairement le fichier sur le bureau. Faites glisser pour remplacer le fichier TEEAL.ini dans le dossier de TEEAL. Cliquez ensuite sur **Continue**.

### III. Sur un réseau sans serveur

1. Sur chaque ordinateur sur votre réseau, désinstallez toutes les précédentes versions de TEEAL. Cliquez sur **Démarrer**. Ouvrez le **Panneau de Configuration**. Cliquez sur **Programmes**. Cliquez sur **Programmes et Fonctionnalités**. Cherchez TEEAL ou LanTEEAL sur la liste et ensuite cliquez sur **Désinstaller**.
2. Connectez le lecteur original de TEEAL à l'ordinateur avec son port USB. Ensuite, insérez le lecteur flash de la mise à jour au port USB. Copiez tout le contenu du lecteur flash au lecteur de TEEAL. Si on vous demande de remplacer des données existantes du même nom, cliquez sur **Mémoriser ma décision**, ensuite **Oui**.
3. Installez la nouvelle version de TEEAL sur CHAQUE ordinateur sur le réseau par deux méthodes :
  - Méthode A** : Sur un ordinateur connecté au réseau, cliquez sur **Démarrer**. Puis cliquez sur **Ordinateur** ou **Poste**. Ouvrez le lecteur de réseau mappé de TEEAL. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** tout au bas et suivez les instructions.
  - Méthode B** : Connectez le lecteur flash à l'ordinateur et double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe**. Après avoir installé TEEAL, allez à C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2010 et ouvrez le fichier de configuration TEEAL.ini avec « Notepad ». Changez la lettre du lecteur du fichier à celle du lecteur du réseau mappé (le dossier partagé sur le réseau qui contient le matériel de TEEAL). Les autorisations de Windows 7 ne vous permettront peut-être pas de sauvegarder le fichier TEEAL.ini dans le même endroit. Dans ce cas, sauvegarder temporairement le fichier sur le bureau. Faites glisser pour remplacer le fichier TEEAL.ini dans le dossier de TEEAL. Cliquez ensuite sur **Continue**.