

# Installez votre mise à jour 2009 : Windows Vista ou Windows 7

choisissez votre configuration : 1, 2, ou 3

## Sur un ordinateur seul

- 1** D'abord, désinstallez toute version antérieure de TEEAL. Cliquez sur **Démarrer**. Cliquez sur **Panneau de configuration**. Double-cliquez sur **Programmes**. Double-cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**. Cherchez dans la liste TEEAL ou LanTEEAL. Sélectionnez-le et cliquez sur **Désinstallez**.
- 2** Connectez votre disque dur TEEAL à l'ordinateur par la câble USB. Insérez DVD N° 1 dans le lecteur DVD de l'ordinateur. Déplacez tout le matériel du DVD au disque dur TEEAL. Faites le même pour DVD N° 2-8. Si Windows vous notifie qu'un fichier du même nom existe déjà, cochez la case **Appliquer mes choix pour les prochains conflits**, et cliquez sur **Déplacer et remplacer**.
- 3** Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Poste de travail**. Double-cliquez le disque TEEAL pour l'ouvrir. Double-cliquez **TEEAL Setup.exe** afin d'installer la version nouvelle de TEEAL. Suivez les instructions.

## Sur un réseau, avec serveur

- 1** Sur les ordinateurs sur votre réseau, d'abord désinstallez toute version antérieure de TEEAL. Cliquez sur **Démarrer**. Cliquez sur **Panneau de configuration**. Double-cliquez sur **Programmes**. Double-cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**. Cherchez dans la liste TEEAL ou LanTEEAL. Sélectionnez-le et cliquez sur **Désinstallez**.
- 2** **Sur le serveur**, ouvrez le dossier partagé TEEAL (où se trouve les articles dans TEEAL). Insérez DVD N° 1 dans le lecteur DVD de l'ordinateur. Déplacez tout le matériel du DVD au dossier. Faites le même pour DVD N° 2-8. Si Windows vous notifie qu'un fichier du même nom existe déjà, cochez la case **Appliquer mes choix pour les prochains conflits**, et cliquez sur **Déplacer et remplacer**.
- 3** Installez la nouvelle version de TEEAL sur **chaque ordinateur branché** sur votre réseau. Choisissez une de ces deux méthodes, ou **a** ou **b** :
  - a** Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Poste de travail**. Ouvrez le dossier partagé **teeal**. Défilez au fond du fenêtre. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** et suivez les instructions.
  - b** Insérez DVD N° 5 dans le lecteur DVD. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** et suivez les instructions. Après installer TEEAL, naviguez à **C:\Programmes\TEEAL\TEEAL 2009** et ouvrez les Paramètres de configuration **TEEAL** avec Bloc-notes. Modifier le lettre du disque de faire correspondre le lettre du lecteur réseau. Sauvez le fichier et fermez-le.

## Sur un réseau, sans serveur

- 1** Sur les ordinateurs sur votre réseau, d'abord désinstallez toute version antérieure de TEEAL. Cliquez sur **Démarrer**, et puis sur **Panneau de configuration**. Double-cliquez sur **Programmes**, et puis **Programmes et fonctionnalités**. Cherchez dans la liste TEEAL ou LanTEEAL. Sélectionnez-le et cliquez sur **Désinstallez**.
- 2** Connectez le disque dur TEEAL à l'ordinateur hôte par son câble USB, si pas déjà connecté. Insérez DVD N° 1 dans le lecteur DVD de l'ordinateur. Déplacez tout le matériel du DVD au disque dur TEEAL. Faites le même pour DVD N° 2-8. Si Windows vous notifie qu'un fichier du même nom existe déjà, cochez la case **Appliquer mes choix pour les prochains conflits**, et cliquez sur **Déplacer et remplacer**.
- 3** Installez la nouvelle version de TEEAL sur **chaque ordinateur branché** sur votre réseau. Choisissez une de ces deux méthodes, ou **a** ou **b** :
  - a** Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Poste de travail**. Ouvrez le lecteur réseau **teeal**. Défilez au fond du fenêtre. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** et suivez les instructions.
  - b** Insérez DVD N° 5 dans le lecteur DVD. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** et suivez les instructions. Après installer TEEAL, naviguez à **C:\Programmes\TEEAL\TEEAL 2009** et ouvrez les Paramètres de configuration **TEEAL** en Bloc-notes. Modifier le lettre du disque de faire correspondre le lettre du lecteur réseau. Sauvez le fichier et fermez-le.

# Installez votre mise à jour 2009: Windows 2000/XP

choisissez votre configuration : 1, 2, ou 3

## Sur un ordinateur seul

- 1** D'abord, désinstallez toute version antérieure de TEEAL. Cliquez sur **Démarrer**. Cliquez sur **Panneau de configuration**. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur **Paramètres**, et puis **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Ajouter/supprimer programmes**. Cherchez dans la liste TEEAL ou LanTEEAL. Sélectionnez-le et cliquez sur **Désinstaller**.
- 2** Connectez votre disque dur TEEAL à l'ordinateur par la câble USB. Insérez DVD N° 1 dans le lecteur DVD de l'ordinateur. Déplacez tout le matériel du DVD au disque dur TEEAL. Faites le même pour DVD N° 2-8. Si Windows vous notifie qu'un fichier du même nom existe déjà, cliquez sur **Oui à tous**.
- 3** Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Poste de travail**. Double-cliquez le disque TEEAL pour l'ouvrir. Double-cliquez **TEEAL Setup.exe** afin d'installer la version nouvelle de TEEAL. Suivez les instructions.

## Sur un réseau, avec serveur

- 1** Sur les ordinateurs sur votre réseau, d'abord désinstallez toute version antérieure de TEEAL. Cliquez sur **Démarrer**, et puis sur **Panneau de configuration**. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur **Paramètres**, et puis **Panneau de configuration**. Cherchez dans la liste TEEAL ou LanTEEAL. Sélectionnez-le et cliquez sur **Désinstaller**.
- 2** **Sur le serveur**, ouvrez le dossier partagé TEEAL (où se trouve les articles dans TEEAL). Insérez DVD N° 1 dans le lecteur DVD de l'ordinateur. Déplacez tout le matériel du DVD au dossier. Faites le même pour DVD N° 2-8. Si Windows vous notifie qu'un fichier du même nom existe déjà, cliquez sur **Oui à tous**.
- 3** Installez la nouvelle version de TEEAL sur **chaque ordinateur branché** sur votre réseau. Choisissez une de ces deux méthodes, ou **a** ou **b** :
  - a** Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Poste de travail**. Ouvrez le dossier partagé **teeal**. Défilez au fond du fenêtre. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** et suivez les instructions.
  - b** Insérez DVD N° 5 dans le lecteur DVD. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** et suivez les instructions. Après installer TEEAL, naviguez à **C:\Programmes\TEEAL\TEEAL 2009** et ouvrez les Paramètres de configuration **TEEAL** avec Bloc-notes. Modifier le lettre du disque de faire correspondre le lettre du lecteur réseau. Sauvez le fichier et fermez-le.

## Sur un réseau, sans serveur

- 1** Sur les ordinateurs sur votre réseau, d'abord désinstallez toute version antérieure de TEEAL. Cliquez sur **Démarrer**. Cliquez sur **Panneau de configuration**. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur **Paramètres**, et puis **Panneau de configuration**. Cherchez dans la liste TEEAL ou LanTEEAL. Sélectionnez-le et cliquez sur **Désinstaller**.
- 2** Connectez le disque dur TEEAL à l'ordinateur hôte par son câble USB, si pas déjà connecté. Insérez DVD N° 1 dans le lecteur DVD de l'ordinateur. Déplacez tout le matériel du DVD au disque dur TEEAL. Faites le même pour DVD N° 2-8. Si Windows vous notifie qu'un fichier du même nom existe déjà, cliquez sur **Oui à tous**.
- 3** Installez la nouvelle version de TEEAL sur **chaque ordinateur branché** sur votre réseau. Choisissez une de ces deux méthodes, ou **a** ou **b** :
  - a** Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Poste de travail**. Ouvrez le lecteur réseau **teeal**. Défilez au fond du fenêtre. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** et suivez les instructions.
  - b** Insérez DVD N° 5 dans le lecteur DVD. Double-cliquez sur **TEEAL Setup.exe** et suivez les instructions. Après installer TEEAL, naviguez à **C:\Programmes\TEEAL\TEEAL 2009** et ouvrez les Paramètres de configuration **TEEAL** en Bloc-notes. Modifier le lettre du disque de faire correspondre le lettre du lecteur réseau. Sauvez le fichier et fermez-le.