

## Escoja su configuración » 1, 2, o 3

### En una computadora independiente

- 1** Desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Iniciar** (Start). Abra el **Panel de control** (Control Panel). Haga doble clic en **Programas** (Programs). Haga doble clic en **Programas y características** (Programs and Features). Busque TEEAL o LanTEEAL. Selecciónelo y haga clic en **Desinstalar** (Uninstall).
- 2** Conecte su disco duro TEEAL a la computadora con su cable USB. Inserte el DVD #1 en su unidad DVD. Copie todo el material del DVD a la unidad TEEAL. Haga lo mismo con los DVDs #2-#8. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en la casilla **Recordar mi decisión** (Remember my decision) y haga clic en **Sí** (Yes).
- 3** Haga clic en **Iniciar**, luego haga clic en **Equipo**. Haga doble clic en la unidad TEEAL para abrirla. Haga doble clic en **TEEAL Setup.exe** para instalar la nueva versión de TEEAL. Siga las instrucciones.

### En una red con un servidor

- 1** En cada computadora de su red, desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Iniciar**. Abra el **Panel de control**. Haga doble clic en **Programas**. Haga doble clic en **Programas y características**. Busque TEEAL o LanTEEAL. Selecciónelo y haga clic en **Desinstalar**.
- 2** En su servidor, abra la carpeta compartida TEEAL (donde está todo el contenido de TEEAL). Inserte el DVD #1 en la unidad de DVD. Copie todo el material del DVD a la carpeta compartida TEEAL. Haga lo mismo con los DVDs #2-#8. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en la casilla **Recordar mi decisión** (Remember my decision) y haga clic en **Sí** (Yes).
- 3** Instale la nueva versión TEEAL en **CADA** computadora de la red. Esto se puede hacer de dos formas. Escoja el método **a** o el método **b**:
  - a** En una computadora de la red haga clic en **Iniciar**, luego haga clic en **Equipo**. Abra la unidad de la red mapeada de teaal. Avance hasta la parte inferior. Haga doble clic en **TEEAL Setup.exe** y siga las instrucciones.
  - b** Inserte el DVD #5 en la unidad de DVD de la computadora y haga doble clic en **TEEAL Setup.exe**. Luego de instalar TEEAL, vaya a **C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2009** y abra la carpeta de configuración **TEEAL.ini** con Bloc de notas. Cambie la letra de la unidad en la carpeta de la unidad de red mapeada (la carpeta compartida que tiene el contenido TEEAL). Guarde la carpeta y ciérrela.

### En una red sin un servidor

- 1** En cada computadora de su red, desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Iniciar**. Abra el **Panel de control**. Haga doble clic en **Programas**. Haga doble clic en **Programas y características**. Busque TEEAL o LanTEEAL. Selecciónelo y haga clic en **Desinstalar**.
- 2** Conecte su disco duro TEEAL a la computadora con su cable USB si no está conectado. Inserte el DVD #1 en su unidad DVD. Copie todo el material del DVD a la unidad TEEAL. Haga lo mismo con los DVDs #2-#8. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en la casilla **Recordar mi decisión** y haga clic en **Sí**.
- 3** Instale la nueva versión TEEAL en **CADA** computadora de la red. Esto se puede hacer de dos formas. Escoja el método **a** o el método **b**:
  - a** En una computadora de la red haga clic en **Iniciar**, luego haga clic en **Equipo**. Abra la unidad de la red mapeada teaal. Avance hasta la parte inferior. Haga doble clic en **TEEAL Setup.exe** y siga las instrucciones.
  - b** Inserte el DVD #5 en la unidad de DVD de la computadora y haga doble clic en **TEEAL Setup.exe**. Luego de instalar TEEAL, vaya a **C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2009** y abra la carpeta de configuración **TEEAL.ini** con Bloc de notas. Cambie la letra de la unidad en la carpeta para que corresponda con la letra de la unidad de red mapeada (la carpeta compartida que tiene el contenido TEEAL). Guarde la carpeta y ciérrela.

## Escoja su configuración » 1, 2, o 3

### En una computadora independiente

- 1** Desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Inicio** (Start). Abra el **Panel de control** (Control Panel). Si no ve el Panel de control, vaya a **Configuración** (Settings), luego haga clic en el **Panel de control**. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas** (Add/Remove Programs). Busque TEEAL o LanTEEAL. Selecciónelo y haga clic en **Quitar** (Remove).
- 2** Conecte su disco duro original TEEAL a la computadora con su cable USB. Inserte el DVD #1 en su unidad DVD. Copie todo el material del DVD a la unidad TEEAL. Haga lo mismo con los DVDs #2-#8. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en **Sí a todo** (Yes to all).
- 3** Vea los contenidos de la unidad de TEEAL (con el nuevo contenido) en **Mi PC**. Haga doble clic en **TEEAL Setup.exe** y siga las instrucciones.

### En una red con un servidor

- 1** En cada computadora de su red, desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Inicio** (Start). Abra el **Panel de control** (Control Panel). Si no ve el Panel de control, vaya a **Configuración** (Settings), luego haga clic en el **Panel de control**. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas** (Add/Remove Programs). Busque TEEAL o LanTEEAL. Selecciónelo y haga clic en **Quitar** (Remove).
- 2** En su servidor, abra la carpeta compartida TEEAL (donde está todo el contenido de TEEAL). Inserte el DVD #1 en la unidad de DVD. Copie todo el material del DVD a la carpeta compartida TEEAL. Haga lo mismo con los DVDs #2-#8. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en **Sí a todo** (Yes to all).
- 3** Instale la nueva versión TEEAL en **CADA** computadora de la red. Esto se puede hacer de dos formas. Escoja el método **a** o el método **b**:
  - a** En una computadora de la red haga clic en **Inicio**, luego haga clic en **Mi PC**. Abra la unidad de la red mapeada de teeal. Avance hasta la parte inferior. Haga doble clic en **TEEAL Setup.exe** y siga las instrucciones.
  - b** Inserte el DVD #5 en la unidad de DVD de la computadora y haga doble clic en **TEEAL Setup.exe**. Luego de instalar TEEAL, vaya a **C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2009** y abra la carpeta de configuración **TEEAL.ini** con Bloc de notas. Cambie la letra de la unidad en la carpeta de la unidad de red mapeada (la carpeta compartida que tiene el contenido TEEAL). Guarde la carpeta y ciérrela.

### En una red sin un servidor

- 1** En cada computadora de su red, desinstale cualquier versión de TEEAL que esté instalada actualmente. Haga clic en **Inicio** (Start). Abra el **Panel de control** (Control Panel). Si no ve el Panel de control, vaya a **Configuración** (Settings), luego haga clic en el **Panel de control**. Haga doble clic en **Agregar o quitar programas** (Add/Remove Programs). Busque TEEAL o LanTEEAL. Selecciónelo y haga clic en **Quitar** (Remove).
- 2** Conecte su disco duro TEEAL a la computadora con su cable USB si no está conectado. Inserte el DVD #1 en su unidad DVD. Copie todo el material del DVD a la unidad TEEAL. Haga lo mismo con los DVDs #2-#8. Si se le pide que reemplace cualquier dato existente con el mismo nombre, haga clic en **Sí a todo** (Yes to all).
- 3** Instale la nueva versión TEEAL en **CADA** computadora de la red. Esto se puede hacer de dos formas. Escoja el método **a** o el método **b**:
  - a** En una computadora de la red haga clic en **Inicio**, luego haga clic en **Mi PC**. Abra la unidad de la red mapeada de teeal. Avance hasta la parte inferior. Haga doble clic en **TEEAL Setup.exe** y siga las instrucciones.
  - b** Inserte el DVD #5 en la unidad de DVD de la computadora y haga doble clic en **TEEAL Setup.exe**. Luego de instalar TEEAL, vaya a **C:\Program Files\TEEAL\TEEAL 2009** y abra la carpeta de configuración **TEEAL.ini** con Bloc de notas. Cambie la letra de la unidad en la carpeta de la unidad de red mapeada (la carpeta compartida que tiene el contenido TEEAL). Guarde la carpeta y ciérrela.